Inhaltlich ist RA-MICRO-P zur bisherigen standardmäßig sog. "Turbo-Version" gleich. Die P-Version läuft nicht in der Turbo-Sandbox Virtualisierung, sondern mit lokaler PC-Registrierung. Diese Version hat sich inzwischen in der Praxis als performant und stabil bewährt, so dass wir grundsätzlich die Umstellung empfehlen.

Voraussetzung:

Administrative Berechtigungen (Benutzer Administrator)

RA-MICRO ist bereits installiert.

Umstellung auf RA-MICRO-P

Vorgehensweise Umstellung aller Arbeitsplätze:

1. Beenden Sie RA-MICRO.

2. Laden Sie das Setup über folgenden Link herunter und führen es aus.

   https://rmx.raupdate1.de/RA-MICRO%20P-Setup.exe

3. Starten Sie die Installation durch Ausführen des Downloads „RA-MICRO-P Setup.exe“

Bestätigen Sie die folgenden Meldungen mit "OK" und "Ja".

Wenn Sie mit „OK“ und „Ja“ bestätigen, wird das Installationsprogramm gestartet.



Nach dem Klick auf „Installieren“ startet der Installationsvorgang.

Die Auswahl des Programm- und Datenlaufwerks mit „OK“ bestätigen und Installation starten.



Das Setup beinhaltet nur die Grundinstallationsdateien, die restlichen Komponenten wie ra-micro-p.exe, rmx.prg.exe und Fremdkomponenten werden bei der Installation über das Setup, aktuell heruntergeladen.

Es wird ein neues Desktop-Icon erstellt.

RA-MICRO Verknüpfungen, welche an die Taskleiste angeheftet wurden, werden von dem Installer nicht geändert, diese müssen händisch angepasst werden.

Vorgehensweise Umstellung weiterer Arbeitsplätze:

Weitere Arbeitsplätze werden automatisiert beim Beenden der bisherigen RA-MICRO Version umgestellt.

RA-MICRO Verknüpfungen, welche an die Taskleiste angeheftet wurden, werden von dem Installer nicht geändert, diese müssen händisch angepasst werden.